Finance - Controle Integrado

Guia passo a passo para habilitar emissão de NFC-e

1) Requisitos mínimos (pré-requisitos)

Antes de iniciar o credenciamento/ativação, confirme se possui:

- **CNPJ** ativo e, quando necessário, **Inscrição Estadual** regular. **Certificado digital** (padrão ICP-Brasil) com o CNPJ do emitente — A1 (arquivo) ou A3 (token/cartão).
- **Conexão com internet** estável (a NFC-e comunica em tempo real com a SEFAZ).
- **Impressora não-fiscal** (térmica ou jato/laser) — normalmente **impressora térmica não-fiscal de 40 colunas** é usada para o DANFE-NFCe (formato reduzido). Se preferir, a nota também pode ser enviada por e-mail.

2) Credenciamento no Portal (Usaremos SP como exemplo)


- Acesse o **Portal da NFC-e SP**: https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br
- No menu lateral escolha **Credenciamento com validade jurídica** (para

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html



- No portal, **faça login usando o certificado digital** do contribuinte (CNPJ). O navegador pedirá para selecionar o certificado — escolha o certificado do produção).

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html





- Selecione o estabelecimento desejado na listagem que será apresentada abaixo e complete os dados solicitados (Nome, e-mail e telefone) e clique

CNPJ que emitirá.

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html




- Após efetuar, o portal disponibiliza opções para **Gerenciar Código de Segurança (CSC)** e configurar parâmetros do emissor.



Ao entrar no Gerenciar Cód Seguranca com validade jurídica será apresentado o ID e Código de Segurança.


em enviar **Solicitar Credenciamento**.

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html



3) Configurações no sistema.


- Com o sistema aberto, entre na opção do menu: Cadastros -> Empresa. **(Se estiver utilizando o sistema multi-empresa, não se esqueça de localizar a empresa correta)**
- Peça para alterar e entre na aba **NF-Eletrônica** e preencha os dados do Token (ID e código de segurança).



- Configurado o Código de Segurança (CSC) clique em gravar.
- Entre na opção do menu: **Cadastros -> Terminal de Atendimento / Caixa.**
- Clique em alterar e altere o modelo de **Impressora /documento fiscal**

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html

para NFCe e clique em gravar.



ID de solução único: #1040
Autor: : Minf
Última atualização: 2025-12-04 10:57

(c) 2026 Minf <suporte@minf.com.br> | 03/11/2026 18:17
URL: https://faq.minf.com.br/content/1/41/pt-br/guia-passo-a-passo-para-habilitar-emissão-de-nfc_e.html