


# Controle de Estoque

## Instalação do Controle de Estoque na estação de trabalho

Para que seu programa seja executado corretamente é necessário a instalação do Firebird. [Clique aqui para saber mais.](#)

**Importante:** Solicite por e-mail o link contendo o setup de instalação do programa juntamente com seu serial de instalação.

Para instalação do programa será necessário o nome da empresa e número de série fornecidos pela Minf Informática. Ao inserir os dados o botão **avancar** será liberado para continuar.



Estoque - Controle de Estoque versão 1.141 - Instalador

**Informação do Usuário**  
Por favor insira suas informações.

Nome do Usuário:

Organização:

Número de Série:

Avançar Cancelar

Informado os dados clique no botão **Avançar**.

# Controle de Estoque

Estoque - Controle de Estoque versão 1.141 - Instalador

**Informação do Usuário**  
Por favor insira suas informações.


Nome do Usuário:

Organização:

Número de Série:


Tela para selecionar o diretório de instalação. Não é recomendado alteração desta configuração. Só o faça caso seja realmente necessário. Clique no botão **Avançar**.

# Controle de Estoque




Selecione a opção de instalação Mínima e clique botão **Avançar**.

# Controle de Estoque




Recomendo **não** alterar o nome da Pasta do Menu Iniciar. Clique no botão **Avançar**.

# Controle de Estoque




Selecione o item para criar um ícone na Área de Trabalho e clique no botão **Avançar**.

# Controle de Estoque



Informação de como será instalado o programa no seu computador. Clique no botão **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

# Controle de Estoque



## Configuração inicial

Antes de concluir a instalação será apresentado uma tela para configuração do programa.

# Controle de Estoque

Configuração - 1.13

Selecione o sistema e os campos serão preenchidos. Caso tenha dúvidas das configurações pressione o botão "Padrão".

Sistema	ESTOQUE	Padrão
Diretório Dados	C:\MINF\ESTOQUE\	
Diretório Base de Dados	C:\MINF\ESTOQUE\	
Usuário	SYSDBA	Senha
Tipo de Conexão	Rede Local	Dialeto 3
Servidor (Host ou IP)	LOCALHOST	
Porta para conexão	3050	Protocolo TCP/IP

Testar Salvar Aplicar Sair

Para obter essas configurações entre no programa em qualquer computador já instalado e configurado na opção do menu: **Ajuda -> Sobre**



# Controle de Estoque

Sobre



## Controle de Estoque

Versão: 1.141.0



Minf Informática Ltda  
<http://www.minf.com.br>  
[suporte@minf.com.br](mailto:suporte@minf.com.br)  
Fone: 11 3441-6788

Cópia Licenciada para: **VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO**  
Sistema Operacional: **Windows 10 Enterprise - 64bits**  
Banco de Dados: **Firebird 3.0.7**  
Tipo do Computador: **Estação de Trabalho**  
Diretório Banco de Dados: **D:\MINF\ESTOQUE\Demo**  
Servidor (Host ou IP): **servidor-minf**



# Controle de Estoque

Configuração - 1.13

Selecione o sistema e os campos serão preenchidos. Caso tenha dúvidas das configurações pressione o botão "Padrão".

Sistema: ESTOQUE [Padrão]

Diretório Dados: C:\MINF\ESTOQUE\

Diretório Base de Dados: **D:\MINF\ESTOQUE\Demo**

Usuário: SYSDBA Senha: .....

Tipo de Conexão: Rede Local Dialeto: 3

Servidor (Host ou IP): **servidor-minf**

Porta para conexão: 3050 Protocolo: TCP/IP

Testar Salvar Aplicar Sair

Sobre

**Controle de Estoque**  
Versão: 1.141.0

 Minf Informática Ltda  
<http://www.minf.com.br>  
[suporte@minf.com.br](mailto:suporte@minf.com.br)  
Fone: 11 3441-6788

Cópia Licenciada para: **VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO**

Sistema Operacional: **Windows 10 Enterprise - 64bits**

Banco de Dados: **Firebird 3.0.7**

Tipo do Computador: **Estação de Trabalho**

Diretório Banco de Dados: **D:\MINF\ESTOQUE\Demo**

Servidor (Host ou IP): **servidor-minf**

Conforme as informações obtidas na tela de ajuda. Digite as informações de **Diretório de Base de Dados e Servidor (Host ou IP)** e clique no botão de testar.

# Controle de Estoque

Configuração - 1.13

Selecione o sistema e os campos serão preenchidos. Caso tenha dúvidas das configurações pressione o botão "Padrão".

Sistema: ESTOQUE

Diretório Dados: C:\MINF\ESTOQUE\

Diretório Base de Dados: D:\MINF\ESTOQUE\Demo

Usuário: SYSDBA Senha: .....

Tipo de Conexão: Rede Local Dialeto: 3

Servidor (Host ou IP): servidor-minf

Porta para conexão: 3050 Protocolo: TCP/IP

Botões: Testar, Salvar, Aplicar, Sair

Se tudo correu bem será apresentado uma informação de que o teste foi concluído com sucesso. Agora é só clicar no botão de **Salvar**.

Configuração - 1.13

Selecione o sistema e os campos serão preenchidos. Caso tenha dúvidas das configurações pressione o botão "Padrão".

Sistema: ESTOQUE

Diretório Dados: C:\MINF\ESTOQUE\

Diretório Base de Dados: D:\MINF\ESTOQUE\Demo

Usuário: SYSDBA Senha: .....

Tipo de Conexão: Rede Local Dialeto: 3


Servidor (Host ou IP): servidor-minf

Porta para conexão: 3050 Protocolo: TCP/IP

Botões: Testar, Salvar, Aplicar, Sair

Concluído a instalação será apresentada a tela de abaixo. Clique no botão **concluir**.

# Controle de Estoque



ID de solução único: #1018

Autor: : Minf

Última atualização: 2022-03-02 21:13